Program Letronik System Instrukcja instalacji.

Zleć nam instalację.

To najprostsza droga do instalacji systemu - pod tym adresem jest instrukcja TeamViewera, dzięki któremu możesz dopuścić nas do swojego komputera.

http://www.teamviewer.com/pl/res/pdf/first_steps_spontaneous_support_pl.pdf

Czyki ściągnij plik http://www.teamviewer.com/download/TeamViewerQS_pl.exe i uruchom go. Po potwierdzeniu zabezpieczeń Windows i licencji pokaże się okienko:



Podaj nam telefoniczne identyfikator i hasło.

My połączymy się z twoim komputerem i zainstalujemy i skonfigurujemy oprogramowanie. Jest to bezpieczny sposób, który nie zezwoli nam się łączyć z twoim komputerem bez twojej pomocy i jak chcesz, możesz w pełni kontrolować naszą pracę. Instalacja wymaga ściągnięcia oprogramowania z internetu (do 300 MB), dlatego najczęściej przeprowadzamy instalację na raty. Zdalna instalacja nie jest bezpłatna - dowiedz się o opłaty.

Instalacja samodzielna.

Zorientuj się, czy masz wolna przestrzeń na dysku - na nasz program potrzebne będzie ok 600MB, dlatego powinieneś mieć wolne kilka GB.

Program Letronik System wymaga Microsoft .NET Framework 4

Jeżeli nie masz w systemie, trzeba zainstalować - informacje i pliki znajdziesz tutaj.

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=9cfb2d51-5ff4-4491-b0e5-b386f32c0992&displaylang=en

Program Letronik System współpracuje z serwerem MS SQL, który należy zainstalować wcześniej.

MS SQL wymaga natomiast programu PowerShell i MS WindowsInstalator 4.5. Jeżeli nie ma tych składników w systemie, trzeba je doinstalować.

Programów można szukać w wyszukiwarce. http://www.microsoft.com/downloads/en/default.aspx

PowerShell można pobrać z adresu:

http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/management/powershell/download.ms px

Windows Installer 4.5 Redistributable - Polski

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=5a58b56f-60b6-4412-95b9-54d056d6f9f4

Po zainstalowaniu powyższych programów można zainstalować SQL serwer.

http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=7522A683-4CB2-454E-B908-E805E9BD4E28&displaylang=en

Na systemy 32 bitowe pobierz plik:

SQLEXPRWT_x86_ENU.exe

I uruchom.



	Second Comment 2008 D2 Column		
	SQL Server 2008 R2 Setup		
	Server Configuration		
	opecity the service accounts and collat		
Setup Support Rules Feature Selection Installation Rules	Setup Support Rules	Service Accounts Collation	
	Microsoft recommends that you use a separate account for each SQL Server service.		
	Instance Configuration	Service Account Name Password Startup Type	
	Disk Space Requirements Server Configuration	SQL Server Database Engine ARZA02ANIE NTISYSTED A Automatic	
	Database Engine Configuration	SQL Server browser NI AUTHORITYQUCALS Disabled	
	Error Reporting Installation Configuration Rules	Use the same account for all SQL Server services	
	Installation Progress		
	Complete		
		<back next=""> Cancel Help</back>	
	· / 🖬 🔰 👌 🗎		
Zaznacz jak powyzej (Zarządzanie NTSYSTEM) i Next			
	🏶 SQL Server 2008 R2 Setup		
	Database Engine Configu	i ration	
	Specify Database Engine authentication security mode, administrators and data directories.		
	Colum Company Durlan		
	Feature Selection	Account Provisioning Data Directories FILESTREAM	
	Installation Rules	Specify the authentication mode and administrators for the Database Engine.	
	Disk Space Requirements	Authendication mode	
	Server Configuration	Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)	
	Error Reporting	Specify the password for the SQL Server system administrator (sa) account.	
	Installation Configuration Rules	Enter password:	
	Complete	Confirm password:	
		Specify SQL Server administrators	
		SQL Server administrators have unrestricted access to the Database Forine	
	Standard Stand Standard Standard Stan		
Zaznacz jak powyże	Zaznacz jak powyżej (Mixed Mode, na początek najlepiej passwort = haslo123) i Next		



http://www.licznik-osob.pl/soft/letronikCounter/LSHelp/Index.htm